

Windows10 メールアプリ設定


IMAP SSLなし

※Windows10 メールアプリを使用する際の注意事項

Windows10のメールアプリは、メールソフト「Outlook」や「Windows Live Mail」（いずれもPOP方式の場合）とは仕様が異なるので注意が必要です。

上記のメールソフトでは、メールを受信した際にメールサーバー上からメールが削除されていました。（“サーバーにメッセージのコピーを置く”のチェックが外れている場合）

しかし、メールアプリではメールサーバー上のメールを「同期」（＝状態をコピー）するだけの動作になっています。



そのため、使用する場合は以下の項目に注意してください。

●メールサーバー上の電子メールが自動削除されない

メールを意図的に削除しない限りはメールが溜まってしまい、メールサーバーの保存容量を超過してしまうおそれがあります。

メールサーバーの保存容量を超過してしまうと、新たなメールが受信されずに破棄されてしまいます。それを防ぐためには、こまめにメールを消去する必要があります。

メールサーバー上からメールを削除するには、メールアプリの「受信トレイ」から該当のメールを削除し、さらに「削除済みアイテム」からも削除した後に同期をとる必要があります。

従来のメールソフト（POP方式）を併用する場合は、従来のメールソフト上でメールを受信すれば、メールサーバー上からは消去されます。（“サーバーにメッセージのコピーを置く”のチェックが外れている場合）

●メールをこまめに消去する


メールサーバーの保存容量を超過しないためには、以下のような処置をし、こまめにメールを消去する必要があります。

- ・必要なメールは本文をコピーし、別途テキストファイルなどに保存する
- ・ファイルが添付されたメールは、添付ファイルをほかの場所に保存する


初めて設定をする場合

※一度設定をしたことがある場合は、5 ページ「設定を変更する場合」を参照してください。


1. デスクトップ画面左下の「スタート」から「メール」をクリックして、メールアプリを起動します。




※メールアプリが表示されていない場合、「すべてのアプリ」で表示されるアプリの中から、「め」行の「メール」を選択してください



2. メールが起動します。「使ってみる」をクリックします。



3. 「アカウント」画面が表示されます。「アカウントの追加」をクリックします。




4. 「アカウントの選択」画面が表示されます。「詳細設定」をクリックします。



5. 「詳細設定」画面が表示されます。「インターネットメール」をクリックします。




6. 「インターネット メール アカウント」画面が表示されます。「KIBI-Net 接続サービス許可証明書」にしたがい、設定入力します。



7. 「完了」画面が表示されます。「完了」をクリックしてメール設定を終了してください。



8. 作成したアカウントが表示されていることを確認して「開始」をクリックします。




※上記画面が表示されない場合は、再度メールアプリを起動してください。


以上で設定は終了です。

設定を変更する場合


1. デスクトップ画面左下の「スタート」から「メール」をクリックして、メールアプリを起動します。



※メールアプリが表示されていない場合、「すべてのアプリ」で表示されるアプリの中から、「め」行の「メール」を選択してください



2. メール画面が表示されるので、 をクリックします。




3. 「設定」が表示されるので「アカウントの管理」をクリックします。



4. 「アカウントの管理」が表示されるので、設定を変更するメールアカウントを選択します。




5. 「アカウントの設定」が表示されるので、「KIBI-Net 接続サービス許可証明書」にしたがって確認します。確認が終わったら「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。




- **ユーザー名**
証明書に記載の「**アカウント**」を入力します
- **パスワード**
証明書に記載の「**パスワード**」を入力します
- **アカウント名**
メールアプリ上で表示される名称を入力します。
ご自身が分かりやすい名称をおつけください

6. 「同期設定」が表示されるので、ご自身の使用状況にあわせて確認します。確認が終わったら、画面下の「メールボックスの詳細設定」をクリックします。



- **新しいメールをダウンロードする頻度**
「使用状況に応じて」、「15分ごと」、「30分ごと」、「1時間ごと」、「2時間ごと」、「手動」から選択します
- **常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする**
任意でチェックを入れます
- **ダウンロードするメールの期間**
「過去7日間」、「過去2週間」、「過去1か月」、「過去3か月」、「すべて」から選択します
- **この名前を使用してメッセージを送信**
メールの送信者としてメール送信先に表示される名称を入力します。


7. 下記のように設定します。



- **受信メール サーバー**
mail.kibi.ne.jp と入力します
- **送信(SMTP)メール サーバー**
mail.kibi.ne.jp と入力します
- **送信サーバーは認証が必要**
• **メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使うのチェックを入れます**
- **受信メールに SSL を使う**
• **送信メールに SSL を使うにチェックを外します**

設定が終わったら「完了」をクリックします。

8. 「アカウントの設定」画面に戻るので、設定を変更した場合は「保存」をクリックします。



テストメール アカウントの設定

✕

✉ xxxxx@kibine.jp

ユーザー名

xxxxx

パスワード

.....

アカウント名

テストメール

メールボックスの同期設定を変更
メール、連絡先、カレンダーの同期に関するオプションです。

アカウントの削除
このアカウントをデバイスから削除します。

保存 キャンセル

以上で確認および設定は終了です。